

Quelques informations en relation avec ce document

Qui doit renseigner ce document ?

Ce document doit être renseigné par votre service informatique ou par votre prestataire informatique.

Comment connaître la configuration de l'infrastructure réseau son entreprise ?

Votre service informatique ou votre prestataire informatique sont en mesure de répondre à vos demandes. Néanmoins, nous avons mis en place sur notre serveur FTP, un logiciel permettant de décrypter certaines données de votre réseau. Nom du logiciel : « Configuration réseau client »

Lien de téléchargement du Script IP via notre serveur FTP : <ftp://ftp.francotyp.fr/Logiciels/Script Ip>

Comment télécharger le logiciel ?

Il suffit de vous connecter sur notre serveur FTP et de télécharger le fichier souhaité dans un dossier de votre choix. Exemple : télécharger le fichier « Configuration réseau client Vx.exe » sur le bureau de votre ordinateur.

Utilisation du logiciel :

Pour visionner les informations de votre infrastructure réseau vous devez suivre le processus ci-dessous :

- Cliquer sur le fichier "Configuration réseau client Vx.exe" puis sélectionner un emplacement sur votre ordinateur
- Cliquer sur le fichier « Configuration réseau client Vx.vbs »
- Un fichier de type ".txt" a été créé, cliquer sur celui-ci pour l'ouvrir
- Après ouverture de ce fichier texte (.txt), vérifier dans la partie "Réseau", les statuts "DHCP" et "Proxy". En fonction de ce qui sera affiché, il faudra cocher les cases correspondantes situées en première page de ce document :

Statut affiché	Cocher la case
DHCP activé	DHCP (IP dynamique)
DHCP désactivé	IP fixe (IP statique) + compléter les informations complémentaires (Adresse IP, Masque de sous-réseau etc...)
SERVEUR PROXY Activé	OUI (Utilisation d'un serveur proxy) + compléter les informations complémentaires (Adresse IP Proxy, Port serveur Proxy, avec ou sans authentification...)
Proxy inactif	NON (Utilisation d'un serveur proxy)